



Ubuntu Linux 3G 联网教程

把 3G 网卡插到电脑的 USB 口上，然后 UBUNTU 系统会自动安装好 3G 网卡的驱动。然后按照下面的方法来设置网络连接：


在应用程序菜单的“设置”——>“网络连接”（如下图）这里打开网络连接设置界面；




然后点“移动宽带”再点“添加”（如下图）；




在下一个界面系统会自动识别出网卡，点“继续”（下图）；



下一个界面选择“中国”后点“继续”（下图）；



下一个界面系统自动识别出运营商是 China Telecom（也就是中国电信的意思，如果你是联通或移动那也会被系统自动识别出，移动的会显示为 China Mobile，联通的会显示为 China Unicom），点“继续”（下图）；



下一个界面点“应用”（下图）；



到下一个界面，这里需要设置一下，需要填上相应运营商的拨号号码\用户名\密码，几家运营商的信息如下：


禁书网 大陆直连 <https://goo.gl/C6xxGf> 看 [禁书禁闻禁文禁网禁片禁歌禁曲](#)

电信 EVDO 拨号设置：拨号号码#777，用户名 ctnet@mycdma.cn，密码 vnet.mobi

联通 WCDMA 拨号设置：拨号号码*99#，用户名 uninet，密码空着


移动 TD 拨号设置：拨号号码*98*1#，用户名空着，密码空着

我这里示范的是用电信 EVDO 的 3G 网卡，所以我填写上“拨号号码#777，用户名 ctnet@mycdma.cn，密码 vnet.mobi”，注意：把“显示密码”那里勾上，避免你填写错误自己又看不到，然后把“自动连接”也勾上，然后点“保存”，如下图所示，这样就设置好了。




拨号方法：

先在桌面点任务栏右下角那个扇子形状的符号，在弹出的菜单中点 China Telecom connection（这就是中国电信连接的意思，如果你的 3G 网卡是联通或移动的那显示的会不一样，移动的会显示为 China Mobile，联通的会显示为 China Unicom）（如下图）；



拨号成功后在桌面屏幕右上角会显示“您现在已经连接到 China Telecom connection”（如下图）。



断开连接方法：

先点屏幕右下角原来扇子形那个图标的那个位置，然后再点“断开”。断开后，图标恢复到扇子形状。（下图）

